




MoviNeo Server Update Handbuch

1.



1.1 Bevor Sie mit dem Update Ihres Servers starten können bringen Sie in Erfahrung auf welcher Version Ihr Server aktuell läuft.

- A) Dazu öffnen Sie unten rechts in Ihrer Taskleiste den Nach-Oben gerichteten Pfeil und wählen Sie den MoviNeo-Servermanager aus.
Hier sehen Sie die aktuelle Version.



1.2 Bringen Sie nun in Erfahrung welche Größe Ihre Datenbank hat und ob Ihr Laufwerk über genug Speicherplatz verfügt.

Öffnen Sie dazu ihr Microsoft SQL Server Management Studio und machen Sie einen Rechtsklick auf die „mneodb“ und wählen Sie Properties/Eigenschaften aus.
Hier sehen sie die Größe der Datenbank.





Um in Erfahrung zu bringen ob genug Platz auf dem Laufwerk ist, öffnen Sie den Dateieexplorer und wählen Sie This PC/Dieser PC anschließend sehen Sie ein Laufwerk mit dem Buchstaben „C.“. Gehen Sie sicher das auf diesem Laufwerk 5 GB mehr Frei sind als das Back-Up sein wird.




1.3 Sollten Sie eine Datenbankgröße über 10 GB haben machen Sie ihr Backup über das Microsoft SQL Server Management Studio.

Rechtsklicken Sie hierzu im SSMS erneut die „mneodb“ und wählen sie Tasks/Aufgaben und Daraufhin Back Up/Sicherung.
Folgen Sie daraufhin den Schritten auf dem unteren Screenshot.



!! Speichern Sie das Backup immer mit dem Namen „mneodb_JJJJMMTT“!!


1.4 Sollten Sie ihr Back Up über SSMS gemacht haben, nehmen Sie bitte im späteren Verlauf des Updates den Haken im Update Manager mit dem Namen „Datenbank-Backup erstellen“ raus, um kein zweites Back-Up zu erstellen.






2) Im Anschluss können Sie mit den Updatevorbereitungen beginnen.


- a) Klicken Sie im MoviNeo-Servermanager oben Links auf „Datei“ und darauffolgend auf „Einstellungen exportieren“ und speichern Sie diese Datei auf Ihrem Desktop (diese wird in einem späteren Schritt benötigt).



- b) Klicken Sie daraufhin auf den Reiter „Lizenz“ und vergewissern Sie sich, dass kein MoviNeo Client mehr angemeldet ist.



- c) Sollten noch MoviNeo Clients angemeldet sein, können Sie diese unter dem Reiter „Tools“ im Bereich „Angemeldete User anzeigen“ nach Absprache abmelden.




3) Wenn kein MoviNeo Client mehr angemeldet ist und alle wichtigen Informationen zu Verfügung stehen können Sie mit dem Update beginnen.




- a) Laden Sie sich hierzu unter https://www.movineo.de/downloads/MoviNeo_Serverupdater.zip den Server-Updater herunter und speichern Sie diesen unter „C:\movineo_installationspaket“ Führen Sie nun die „MoviNeoServerUpdater_native.exe“ per Doppelklick aus.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
download	06.12.2022 12:15	Dateiordner	
ionic.Zip.dll	15.05.2020 11:37	Anwendungserwe...	452 KB
mneo_serverupdate.log	06.12.2022 12:00	Textdokument	6 KB
MoviNeoServerUpdater_native.exe	06.12.2022 10:02	Anwendung	51 KB
MoviNeoServerUpdater_native.pdb	06.12.2022 10:02	PDB-Datei	68 KB

- b) Klicken Sie auf „Nach neuer Version suchen“, um mit der Suche nach einer neuen Version zu beginnen.




- c) Sollte eine neue Version verfügbar sein, klicken sie anschließend auf „Neue Version jetzt installieren“






- d) Wenn Sie sicher sind, dass sich keine Nutzer in MoviNeo befindet drücken Sie in folgendem Dialog auf „Ja“ um das Update zu starten.



- e) Lesen Sie sich die Informationen unseres Setup-Assistenten durch und bestätigen Sie anschließend mit „Weiter“.




- f) Bitte ändern Sie den Pfad NICHT, dies kann zu Problemen führen und klicken Sie erneut auf „Weiter“ um zum nächsten Schritt zu gelangen.






g) Bestätigen Sie nun mit „Weiter“ um die Installation zu starten.




h) Nun wurde der Server geupdatet und Sie können den Update Manager durch das klicken auf „Schließen“ beenden.



i) Jetzt teilt Ihnen der Server-Updater noch mit das die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde.


Hiernach können Sie dieses Fenster und den Server Updater schließen.






4) Nachdem die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde, müssen nun noch einzelne Dinge überprüft werden. Starten Sie hierzu den MoviNeo-Servermanager.


a) Importieren Sie zunächst durch einen Klick auf „Datei“ und auf „Einstellungen importieren“, Ihre zuvor exportierte Datei.



b) Stoppen Sie nun die Dienste und Starten Sie diese anschließend neu.



c) Überprüfen Sie zu guter Letzt ob im Reiter „Lizenz“ ihre Lizenz eingetragen ist.





HURRA!!! Nun haben Sie Ihren Server erfolgreich geupdatet!

Dokumenthistorie

Datum	Autor	Revision	Kommentar
06.12.2022	JS	001	Erstellt
10.02.2023	JS	002	Bearbeitet