



MoviNeo Client Installationshandbuch

Der MoviNeo Client wird auf jedem Arbeitsplatz im Unternehmen installiert, von dem aus mit der Umzugssoftware gearbeitet wird. Es sind beliebig viele Installationen möglich; Lizenziert werden die gleichzeitigen Zugriffe unterschiedlicher Benutzer auf dem Server.

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Installation des Clients auf dem PC über Administrator-Rechte verfügen müssen.

Die Installationsdatei für den MoviNeo-Client finden Sie unter "`\\<MoviNeo-Server-IP>\MoviNeoClient\MoviNeoClient_X_X_X_X.exe`".

Zum Starten der Installation Doppelklicken Sie die Datei „MoviNeoClient_X_X_X_X.exe“. „X_X_X_X“ steht hier für die aktuelle MoviNeo-Version.

Insofern das Microsoft DotNet Framework 4 auf dem PC noch nicht installiert ist, wird es im ersten Installationsschritt automatisch heruntergeladen und auf Ihrem PC installiert. Unter Umständen ist ein Neustart erforderlich.

Bitte folgen Sie dem Installations-Wizard jeweils durch Klicken auf „Weiter“.

Im vorletzten Schritt werden die Server-Einstellungen abgefragt.

Server-Einstellungen	
Server-IP / -Name	192.168.2.122
Domäne / Arbeitsgruppe	WORKGROUP
Benutzername	MoviNeo
Passwort	••••••••••


Tragen Sie hier die IP-Adresse des Servers, den Namen der Arbeitsgruppe oder Domäne und den im vorherigen Schritt auf dem Server angelegten Benutzer ein (siehe „MoviNeo Server Handbuch.pdf“).

Der Dialog zur Konfiguration der Server-Einstellungen kann nach der Installation jederzeit im MoviNeo Login-Fenster aufgerufen werden.



Starten Sie MoviNeo durch Klicken auf das MoviNeo-Symbol auf Ihrem Desktop.

Es erscheint die Anmeldemaske. Ob die Server-Einstellungen korrekt sind, sehen Sie an dem unteren (hier grauen) Balken im Logon-Fenster. Sind die Einstellungen korrekt, ist der Balken grau, ansonsten rot.



Zum Ändern der Servereinstellungen Doppelklicken Sie auf das Logo unten links. Es öffnet sich wieder das Fenster zum Eingeben/Anpassen der Server-Einstellungen.

Unter Umständen (bei aktiver Benutzerkontensteuerung/UAC in Windows Vista oder Windows 7) muss MoviNeo als Administrator gestartet werden, damit die Server-Einstellungen gespeichert werden können.

Im Startmenü finden Sie den entsprechenden Link unter „Start → Alle Programme → MoviNeo → MoviNeo als Administrator starten“

Erste Anmeldung

Sollte die Installation die erste in Ihrem Unternehmen sein, so benutzen Sie folgende Login-Daten:

Benutzername: **movineo**

Passwort: **movineo**

Der angemeldete Benutzer hat nun innerhalb von MoviNeo alle Rechte, um die Firma einzurichten und weitere Benutzer anzulegen.



Dokumenthistorie

Datum	Autor	Revision	Kommentar
30.11.2012	SZ	001	Erstellt
24.08.2016	TS	002	UNC Pfad zur Installationsdatei hinzugefügt